

Linux Desktop安装教程

- 一、安装前准备
- 二、下载Matlab安装包
- 三、安装Matlab软件
- 四、支持附加功能

▼ Matlab

国际官网地址：<https://matlab.mathworks.com/>（<http://matlab.com>可跳转）

中国官网地址：<https://ww2.mathworks.cn/>（<http://matlab.cn>可跳转）



以 Ubuntu Desktop 为例

一、安装前准备

1. 确认系统是 64 位 Linux !!!


⚠ Matlab不支持 ARM架构的 Linux 系统

Terminal（终端）上执行命令：`uname -m`，若显示 `x86_64` 则说明是 64 位系统，可以安装 MATLAB。



二、下载Matlab安装包

1. 浏览器的地址栏，输入Matlab下载地址：<https://ww2.mathworks.cn/downloads> 并按Enter键



2. 进入Matlab登录页面，分别复制（Ctrl+C）、粘贴（Ctrl+V）tb发货的Matlab账号与密码



3. 选择自己需要的Matlab版本（如R2026a），下载Linux版本的安装程序包
matlab_R2026a_Linux.zip





三、安装Matlab软件

1. 打开安装包 matlab_R2026a_Linux.zip:

默认安装包在 **Downloads** 目录，Ubuntu 终端上执行以下命令：

```
Bash |
1 cd ~/Downloads
2 unzip matlab_R2026a_Linux.zip -d matlab_R2026a
3 cd matlab_R2026a
4 sudo ./install
```




2. 弹出Matlab图形安装界面后，分别**复制 (Ctrl+C)**、**粘贴 (Ctrl+V)** 你发货的Matlab账号与密码进

行登录




3. 接受许可协议，连续两次点击“下一步”




4. 保持默认的Matlab安装目录，点击“下一步”




5. 默认只选Matlab（5GB左右），如需Simulink、5G Toolbox等工具箱，后期可通过MATLAB软件内的“附加功能”进行添加。若存储空间充足（至少 33 GB可用），建议“全选”，然后点击“下一步”




6. 为了方便调用 MATLAB 相关脚本，**建议**第一个勾选。取消第二个勾选，点击“下一步”



7. 点击“开始安装”，需等待20-40分钟（具体时间由网速决定）



8. 出现如下界面的“关闭”按钮，则安装成功！



9. 打开Matlab


Ubuntu 终端上执行命令：`matlab`

四、支持附加功能



1. 首次打开Matlab软件，需要登录正版Matlab许可账号（tb发货的Matlab账号与密码）




2. 在“主页”工具栏中找到“附加功能”，点击“浏览附加功能”



3. 搜索自己需要的工具箱，并点击“安装”





4. 出现如下界面，则工具箱安装成功！

